


# وندوز أكس بي



## WINDOWS XP

محتويات الشرح :

- فورمات الكمبيوتر .
- تقسيم الهارد دسك .
- تنصيب الوندوز .
- تعريب الوندوز .





# فورمات الكمبيوتر



اولا ضع قرص الوندوز في محرك الأقراص ثم أعد تشغيل الجهاز ،  
بعد اعادة تشغيل الجهاز و في الشاشة السوداء قبل الدخول  
للوندوز سوف تجد جملة كما هي في الصورة و معناها اضغط اي  
مفتاح من على لوحة المفاتيح للإقلاع من قرص الوندوز  
عندما تظهر هذه الجملة اضغط على اي مفتاح للإقلاع من قرص  
الوندوز . اذا لم تظهر لك هذه الجملة يجب عليك اعداد خيارات  
المديرورد لتتمكن من الاقلاع من قرص الوندوز كما في الشرح الآتي


Press any key to boot from CD.\_





توجد طريقتين لاعداد المديرورد للتمكن من الإقلاع من قرص الوندوز  
الطريقة الأولى :

اعد تشغيل الجهاز ثم بعد إعادة التشغيل في الشاشة السوداء  
اضغط على الزر **F12** باستمرار الضغط لمدة ثلاث ثواني ثم اتركها  
سوف تظهر لك نافذه كما في الصورة التاليه اختر CDROM ثم  
اضغط **Enter** حتى تتمكن الإقلاع من قرص الوندوز.




وقد تختلف شكل النافذة من جهاز الى آخر فكل ما يهمنا هو  
البحث عن الخيار CDROM للإقلاع من قرص الوندوز.





## الطريقة الثانية :

أعد تشغيل الجهاز ثم بعد إعادة التشغيل و في الشاشة السوداء قم بالنقر على **Delete** او **Del** لمدة ثلاث ثواني او أي زر حسب ما هو مكتوب في أسفل الشاشة للنقر عليه للذهاب الى اعدادات المذربورد بعد ذلك سوف تظهر لك الشاشة التالية : اتبع الصور



اختر كما هو

موضح في

الصورة

اعدادات BIOS


ثم اضغط

**Enter**

ثم اذهب الى خيار

**First Boot Device**

و اضغط **Enter**





ASD





ثم سوف تظهر  
لك نافذه لاختيار  
اول جهاز ليتم  
الإقلاع منه  
اختر CDROM ثم  
اضغط **Enter**



بعد ذلك سوف  
تعود لك الشاشة  
السابقة اختر  
**Save & Exit Setup**  
و اضغط **Enter**





بعد ذلك سوف تظهر نافذة لحفظ التغييرات على الإعدادات اضغط **y** ثم اضغط **Enter**.

SAVE to CMOS and EXIT (Y/N)? y




الآن سوف يعاد تشغيل الجهاز و سوف تظهر لك الجملة كما في الصورة اذا ظهرت هذه الجملة اضغط أي مفتاح من على لوحة المفاتيح للإقلاع من قرص الوندوز. و إذا لم تظهر هذه الجملة أيضا حتى بعد الإعدادات فهذا يعني بأن نسخة الوندوز التي تمتلكها غير إقلاعية فيجب عليك الحصول على نسخة إقلاعية.

Press any key to boot from CD.\_



الآن سوف يتم استخراج ملفات الوندوز. انتظر الى ان ينتهي من استخراج الملفات.

بعد ذلك سوف تظهر لك شاشة الترحيب اضغط على **Enter** للاستمرار.





ثم سوف تظهر لك  
شروط الوندوز  
و الموافقة . اضغط **F8**  
للموافقة على شروط  
الوندوز .

# Windows XP Licensing Agreement

Microsoft Windows XP Professional

END - USER LICENSE AGREEMENT

IMPORTANT - READ CAREFULLY: This End - User License Agreement <"EULA"> is a legal agreement between you <either an individual or a single entity> and Microsoft Corporation for the Microsoft software product identified above, which includes computer software and may include associated media, printed materials, "online" or electronic documentation, and Internet-based services <"Product">. An amendment or addendum to this EULA may accompany the product. YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS EULA BY INSTALLING COPYING, OR OTHERWISE USING THE PRODUCT. IF YOU DO NOT AGREE, DO NOT INSTALL OR USE THE PRODUCT; YOU MAY RETURN IT TO YOUR PLACE OF PURCHASE FOR A FULL REFUND

1. GRANT OF LICENSE. Microsoft grants you the following rights provided that you comply with all terms and conditions of this EULA

\* Installation and use . you may install use, access, display and run one copy of the product on a single computer, such as a workstation, terminal or other device kstation computer">. The product may not be used re than two <2> processors at any one time on any

F8 = I agree

ESC = I do not agree

PAGE DOWN = Next Page

## Windows XP Professional Setup

If one of the following Windows XP installations is damaged  
Setup can try to repair it.

Use the UP and DOWN ARROW keys to select an installation.  
press R.

- To repair the selected Windows XP installation, press R.
- To continue installing a fresh copy of Windows XP without repairing, press ESC.

C:\WINDOWS Microsoft Windows XP Professional

F3 = Quit R = Repair ESC = Don't Repair

بعد ذلك سوف تظهر  
لك اصدارات الوندوز  
المثبتة على جهازك .  
اضغط **ESC** للاستمرار

ثم سوف تظهر لك الأقراص المحلية  
التي على جهازك و ثلاث خيارات .

- 1- لتثبيت الوندوز على القرص المحلي
- 2- لانشاء قرص محلي جديد .
- 3- لحذف القرص المحلي .

## Windows XP Professional Setup

The following list shows the existing partitions and unpartitioned space on this computer.

Use the UP and DOWN ARROW keys to select an item in the list

- To set up windows XP on the selected item, press ENTER.
- To creat a partition in the unpartitioned space, press C.
- To delete the selected partition, press D.

102400 0 ut 1d 0 on atapi [MBR]


C: Partiles 1 [FAT32]	51200 MB
D: Partiles 2 [FAT32]	51200 MB

ENTER = Install C = Create Partition D = delete F3 = Quit







الآن قم باختيار القرص المحلي C لانه غالبا الوندوز يكون مثبت في هذا القرص ثم اضغط على الحرف **D** لحذف القرص .



ثم سوف تأتيك  
هذه الشاشة  
لتأكيد الحذف  
اضغط **Enter**

ثم سوف يتم تأكيدك  
لحذف مرة أخرى . اضغط **L**



سوف تعود لك  
الشاشة السابقة  
و سوف تجد القرص  
المحلي المحذوف  
مكانه مساحة  
فارغة . اختر نفس  
المكان و اضغط **C**  
لإنشاء قرص  
محلي جديد





## Windows XP Professional setup

You asked setup to create a new partition on  
on 102400 MB Disk 0 at Id 0 on bus 0 on atapi [MBR].

- To create the new partition, enter a size below and press ENTER.
- To go back to the previous screen without creating the partition, press ESC.

The minimum size for the new partition is 8 megabytes <MB>  
The maximum size for the new partition is 102400 megabytes <MB>  
create partition of size <in MB>: **51200**

ENTER = Continue

ESC = Cancel

الآن سوف تظهر لك

شاشة لتحديد

حجم القرص المحلي

الجديد. اتركها كما

هي و اضغط **Enter**

للاستمرار.

بعد ذلك سوف تعود  
الشاشة السابقة و سوف

تجد القرص المحلي الجديد

باسم New Raw اختر

نفس المكان و اضغط

**Enter** لتثبيت الوندوز على

القرص المحلي الجديد.

## Windows XP Professional Setup

The following list shows the existing partitions and  
unpartitioned space on this computer.

Use the UP and DOWN ARROW keys to select an item in the list  
Use the UP and DOWN ARROW keys to select an item in the list

- To set up windows XP on the selected item, press ENTER.
- To create a partition in the unpartitioned space, press C.
- To delete the selected partition, press D.

102400 MB Disk 0 at Id 0 on atapi [MBR]

C: partitions 1 [New < Raw >] 51200 MB < 51200 MB free >  
D: Partitions 2 [FAT32] 51200 MB

ENTER = Install C = Create Partition F3 = Quit

## Windows XP Professional setup

A new partition for windows XP has been created on  
76236 MB Disk 0 at Id 0 on atapi [MBR].

This partition must now be formatted.

From the list below, select a file system for the new partition.  
Use the UP and DOWN ARROW keys to select the file system you want  
and then press ENTER.

If you want to select a different partition for windows XP  
press ESC.

format the partition using the NTFS file system < Quick >  
format the partition using the FAT file system < Quick >  
format the partition using the NTFS file system  
format the partition using the FAT file system

ENTER = Continue

ESC = Cancel

الآن سوف يطلب

منك اختيار نوع


القسومات. اختر

كما في الصورة

و اضغط **Enter**.








الآن سوف يبدأ الفورمات  
للكمبيوتر و سوف  
يظهر شريط أصفر  
لعملية تقدم الفورمات .


بعد ذلك سوف يبدأ  
بنسخ ملفات الوندوز  
و سوف يظهر شريط  
أصفر لعملية تقدم  
النسخ .



ثم بعد ذلك  
سوف يظهر  
شريط أحمر  
لإعادة تشغيل  
الجهاز تلقائياً .








بعد ذلك سوف يعاد  
تشغيل الجهاز.

ثم سوف تنتقل الى  
تنصيب الوندوز ولاكن  
اولا سوف نتعرف على  
طريقة تقسيم الهارد  
دسك كما في الشرح  
التالي.





# تقسيم الهارد دسك




سوف نقسم على سبيل المثال هارد دسك حجمه ١٠٠ جيجا بايت

مع العلم ان ١ جيجا = ١٠٢٤ ميجا

و سوف نقسم في هذا المثال الهارد دسك الى قسمين متساويين

القرص المحلي C = ٥٠ جيجا      القرص المحلي D = ٥٠ جيجا

و بداية تقسيم الهارد دسك تبدأ من خطوة حذف القرص المحلي كما في الصورة التالية و لكن هدد المرة نقوم بحذف جميع الأقراص المحلية ثم إنشائها من جديد بحسب التقسيم الذي نريده .








و بنفس الطريقة كما  
شرحت مسبقا تضغط  
الزر **D** لحذف القرص المحلي  
C ثم تظهر لك رسالة  
للتأكيد الحذف كما في  
الصورة ثم سوف يتم  
تأكيدك للحذف مرة اخرى  
و تضغط الزر **L**.

ثم ننتقل الى القرص  
المحلي D و نحذفه  
بنفس الطريقة.



الآن سوف تجد إجمالي  
حجم الهارد ديسك  
غير مستخدم كما  
في الصورة و سوف  
نقسمها الى جزأين  
متساويين كما ذكرت  
مسبقا.






الآن اضغط الزر **C** لتكوين قرص محلي جديد و سوف تظهر لك الشاشة التالية لتحديد حجم القرص المحلي الجديد .  
الآن نقوم بتقسمة إجمالي الهارد دسك الى قسمين متساويين كما يلي :

$$102400 \div 2 = 51200 \text{ ميجابايت}$$

اي  $50 = 51200$  جيجابايت للقرص المحلي **C** الجديد .




ثم قم بكتابة حجم  
القرص المحلي الجديد في  
خانة تحديد الحجم  
و طبعا تكتبها  
بالميجابايت كما في  
الصورة و تضغط **Enter**

بعد ذلك سوف تجد القرص  
المحلي الجديد و بالأسفل  
المتبقي من حجم الهارد دسك  
الغير مستخدم . اختر الحجم  
المتبقي و اضغط **C** لانشاء  
القرص المحلي **D** الجديد ثم و  
بنفس الطريقة تكتب الحجم  
المتبقي ثم اضغط **Enter**








الآن سوف نجد القرصين  
المحليين باسم New Raw وقد  
وجد مساحة غير مستخدمة  
بمجموع ٨ ميجابايت وهي  
الزامية للنظام لا يمكنك  
التصرف بها. اختر القرص  
المحلي C ثم اضغط **Enter**  
لتنصيب الوندوز.

ثم سوف تظهر لك  
شاشة لاختيار نوع  
الפורمات اختر كما في  
الصورة و اضغط **Enter**



بعد ذلك سوف يتم الفورمات و نسخ ملفات الوندوز ثم سوف يعاد  
تشغيل الجهاز كما ذكرت مسبقا و بعدها تنتقل الى تنصيب  
الوندوز.







# تنصيب الوندوز



الآن سوف تنتقل الى مرحلة تنصيب الوندوز و سوف تظهر لك الشاشة التالية للتنصيب .








ثم سوف تظهر  
نافذة لخيارات اللغة  
انقر على **Next**

ثم سوف تظهر لك  
نافذة لكتابة اسمك  
و اي اسم للشركة  
ثم انقر على **Next**




ثم سوف يتطلب  
منك كتابة مفتاح  
المنتج المرفق مع  
الوندوز ثم انقر  
على **Next**








الآن سوف يطلب منك  
وضع اسم لكمبيوترك  
الشخصي ثم انقر  
على **Next**.




ثم تختار اعدادات التاريخ  
و الوقت على سبيل المثال  
نختار  
Kuwait ' Riyadh  
المملكة العربية السعودية  
ثم انقر **Next**.



بعد ذلك اختر  
كما في الصورة  
لاعدادات شبكة  
الاتصال و انقر  
على **Next**.








ثم سوف يطلب منك  
وضع اسم المجموعة  
عمل الاتصال اتركها  
كما هي و انقر **Next**

بعد ذلك سوف  
يكتمل تنصيب  
الوندوز.



ثم سوف يعاد  
تشغيل الجهاز  
تلقائيا بعد  
الإنهاء من  
التنصيب





### Display Settings

To improve the appearance of visual elements, Windows will automatically adjust your screen resolution.

OK

بعد إعادة التشغيل  
سوف تظهر لك  
الرسالة التالية انقر

OK

ثم سوف تظهر رسالة  
أخرى انقر **OK**.

### Monitor Settings



Windows adjusted your screen resolution. If you can read this text, click OK to continue.

Reverting in 18 seconds

OK

Cancel

بعد ذلك سوف  
تأتيك إعدادات  
الوندوز انقر **Next**

## Welcome to Microsoft Windows

Thank you for purchasing Microsoft Windows XP.  
Let's spend a few minutes setting up your computer.

I can explain things to you  
more easily.



To continue, click Next.

بعد ذلك اختر كما  
في الصورة ثم انقر  
**Next**

## Help protect your PC

Windows can automatically find the latest protection updates for your computer and install them. This helps protect your computer from viruses and other threats.

☒ Help protect my PC by turning on Automatic Updates now

☐ Not right now

If you never turn on Automatic Updates, your computer is more vulnerable to viruses and other threats.



For help,  
click here or press F1



Next



بعد ذلك سوف يبحث  
الوندوز عن وجود شبكة  
إنترنت متصلة بالجهاز  
انقر على **Skip**



بعد ذلك سوف  
يطلب منك الوندوز  
التسجيل في المنتج  
اختر كما في الصورة  
و انقر **Next**



ثم سوف يطلب منك  
وضع اسم المستخدم  
ثم انقر **Next**







و اخيرا سوف تظهر لك شاشة لإنهاء تنصيب الوندوز انقر على  
**Finish**

الآن سوف تدخل الى الوندوز و سوف يكون باللغة الإنجليزية و  
لتعريب الوندوز يجب ان يكون عندك ملفات التعريب و هي احيانا  
تكون موجودة في مجلد داخل قرص الوندوز باسم  
ARABIC SUPPORT او يمكنك الحصول على ملفات التعريب من  
الانترنت . و لمعرفة طريقة التعريب اتبع الشرح التالي .





# تعريب الوندوز





افتح قرص الوندوز و ادخل الى مجلد التعريب اذا كنت تمتلكه مع  
قرص الوندوز و سوف تجد ملف تثبيت التعريب كما في الصورة  
انقر عليه مرتين لبدأ التثبيت .





اتبع الصور



بعد تنصيب التعريب سوف  
يطلب منك إعادة تشغيل  
الجهاز اختر **Yes**.

بعد إعادة تشغيل الجهاز سوف  
يتطلب منك تفعيل اللغة  
العربية اذهب الى أبدأ ثم الى  
لوحة التحكم Control Panel  
ثم اختر كما في الصورة.





ثم اختر كما في الصورة  
التالية .

### Pick a task...

- Change the date and time
- Change the format of numbers, dates, and times
- Add other languages

### or pick a Control Panel icon



Regional and Language Options




سوف تظهر لك نافذة  
لاعدادات التاريخ  
و الوقت اتبع الصور

ثم من هنا اختر  
اللغة العربية .







ثم اختر كما هو  
مبين في الصورة  
و انقر على **OK**

و في النهاية سوف يتطلب  
منك تسجيل الخروج حتى  
يصبح باللغة العربية .



و هكذا تم الانتهاء من فورمات الكمبيوتر و بقي عليك تثبيت تعاريف  
الجهاز مثل الصوت و الشاشة و المودم و تثبيت البرامج





The image features a central logo consisting of the letters 'ASD' in a bold, three-dimensional, metallic font. The letters are rendered in a light blue or silver color with a metallic sheen, giving them a 3D appearance. They are set against a dark blue background that is filled with dynamic, glowing blue energy lines and light streaks, creating a sense of motion and power. The entire composition is framed by a thin, bright blue border.

# ASD

ASD-3999@HOTMAIL.COM